Redoo IN & Out

Redoo In & Out

Copyright © 2022 Redoo Networks GmbH

Um Redoo IN & Out in Ihrem VtigerCRM zu nutzen und die externen Devices für Mitarbeiterkarten anzubinden, gehen Sie, wie folgend beschrieben, vor.

Zur Installation benötigen Sie die folgenden CRM Module im vTiger System:

- FlexxIOT
- FlexxWorkTracker

Zusätzlich ist ein Google Android Tablet oder Smartphone notwendig.

1. Zuerst installieren Sie die APP „Redoo.IOT Setup“ auf Ihrem Android Gerät: https://drive.redoo-networks.com/d/d39bfac375f94a7f9901/
Danach entpacken Sie die Installationskopie und installieren Sie die APP auf Ihrem Android-Gerät. Nach der Installation der APP starten Sie das Gerät neu.

- Diese APP besitzt die Möglichkeit neue SETUP Karten für Redoo IN & OUT Geräte zu erstellen
- Außerdem können Sie links über das Menü auch neue Mitarbeiterkarten schreiben

2. Dann installieren Sie beide Module und fügen jeweils die Zugangsschlüssel in der Konfigurationoberfläche dieser Module ein. Diese erreichen Sie jeweils über die „CRM Settings“

3. Öffnen Sie nun die Flexx.UI Konfiguration

4.

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



5. Über den Button „Setup Schlüssel generieren“, erhalten sie einen QR Code, welchen Sie in der „Redoo.IOT Setup“ APP einlesen können.

6. Nun ist die SETUP APP mit Ihrem CRM verbunden und jedes Gerät, welches Sie einrichten, wird Ihrem CRM zugeordnet



7. Innerhalb der Flexx.IOT Setup App können Sie nun ein verfügbares WLAN auswählen, sowie das entsprechende Password angeben

 Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

8. Über den Button „SETUP KARTE ERSTELLEN“, beschreiben Sie eine NFC Karte mit diesen Daten, um darüber ein Flexx.IOT Device in das WLAN einzubinden sowie einzurichten
(Nach dem Scannen der Karte mit einem Android-Gerät sollte die Karte zum Terminal gehalten werden, um die erhaltene Daten dem Terminal zu übergeben).

Über den Menüpunkt „Karte beschreiben“ erreichen Sie die Funktion zum Erstellen neuer MItarbeiterkarten.

1. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche des Flexx WorkTracker Moduls und den darin erscheinenden Tab „Mitarbeiterkarten“.

2. Wählen Sie den Benutzer oder alternativ CRM Datensatz aus, für welchen Sie eine NFC Karte erstellen wollen und bestätigen Sie die Auswahl über „Karte schreiben“

3. Innerhalb der APP nutzen Sie nun die Funktion „LADE CODE AUS CRM“, wodurch der ausgewählte Eintrag an die APP übertragen wird

4. Über den dann erscheinenden Button „KARTE BESCHREIBEN“, erstellen Sie eine weitere Karte zur Zeiterfassung.

um In&out Geräte mit einem neuen CRM zu verbinden muss lediglich im neuen CRM eine Setup Karte erstellt und eingelesen werden.

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH